

LuaTeX-ko 간단 매뉴얼

Dohyun Kim <nomos@ktug.org> Soojin Nam <jsunam@gmail.com>
<<http://github.com/dohyunkim/luatexko>>

Version 2.4 2019/08/01

For a summary introduction in English, please see README file.

v2.2 ——

- 글꼴옵션 `InterCharStretch` 제공

v2.0 ——

- 글꼴옵션 `PunctRaise`, `NoEmbeding` 제거
- 수식 한글 글꼴을 자동으로 잡아주지 않음
- `\actualtext` 명령 작동 않음. 대신, 옛한글 텍스트 추출 자동 지원¹
- 글꼴옵션 `CompressPunctuations`, `RemoveClassicSpaces`, `InterCharacter` 추가
- `\registerbreakableafter`, `\registerbreakablebefore` 명령 추가

1 부르기

TEX Live 2019 이상 (LuaTeX v1.10 이상)을 사용해야 한다.

LuaTeX-ko 부르기: `\usepackage{luatexko}` 혹은 `\usepackage{kotex}`.²

입력은 원칙적으로 UTF-8으로 한다. BOM (Byte Order Mark)은 있어도 좋고 없어도 좋다. CP949 인코딩에 관해서는 제17절 참조.

2 패키지 옵션

패키지 옵션으로 `[hangul]`과 `[hanja]`가 제공된다.³ 행간격 조정이 행해지며 장 제목이나 표·그림 캡션 따위가 한글 또는 한자 방식으로 표시된다. 장(chapter) 제목과 편(part) 제목에만 “제(第)”가 붙어 “제 1 편” “제 3 장”과 같은 방식으로 표시되며 절 제목 이하에는 붙지 않는다.

¹PDF 리더 어플리케이션이 ActualText 기능을 지원해야 가능하다. 어도비 리더는 확실히 가능할 것이다.

²플레인TeX에서는 `\input luatexko.sty` 혹은 `\input kotex.sty`.

³`[nofontspec]` 옵션은 v2.0부터 더는 제공되지 않는다.

3 글꼴명령

LuaTeX-ko를 로드하면 fontspec 패키지를 자동으로 불러온다. 글꼴 설정에 대해서는 fontspec 문서를 참조.

한국어 글꼴을 위해 새로 마련한 명령은 다음과 같다. 첫 두 줄, 즉 main/sans 글꼴들에는 Ligatures=TeX 옵션이 자동으로 주어진다.^{4 5}

```
\setmainhangulfont      \setmainhanjafont      \setmainfallbackfont
\setsanshangulfont     \setsanshanjafont     \setsansfallbackfont
\setmonohangulfont     \setmonohanjafont     \setmonofallbackfont
\newhangulfontfamily   \newhanjafontfamily   \newfallbackfontfamily
\newhangulfontface     \newhanjafontface     \newfallbackfontface
\addhangulfontfeature \addhanjafontfeature \addfallbackfontfeature
\hangulfontspec        \hanjafontspec       \fallbackfontspec
```

4 글꼴 대체

원칙적으로 LuaTeX-ko는 지시된 글자가 영문폰트에 없으면 한글폰트에서, 한글폰트에도 없으면 한자폰트에서, 한자폰트에도 없으면 fallback 폰트에서 글자를 찾아 찍는다. 한글폰트가 지정되지 않았고 기본폰트에 한글 글리프가 없다면 **온바탕**, **온돋움 트루타입**을 자동으로 불러온다.⁶

하지만 `\hangulbyhangulfont=1`을 선언하면 한글은 우선 한글폰트로 식자한다. 또한 `\hanjabyhanjafont=1`을 선언하면 한자는 우선 한자폰트로 식자한다. 두 경우 모두 `0`을 선언하면 원래 방식으로 되돌아간다. 문단 중간에서 사용해도 동작한다. 그러나 루아코드가 실행되므로 텍의 그룹에 의해 영향받지 않는 전역적 효과를 가진다.

일정한 영문 문장부호들은 한글 폰트로 식자된다. 즉, `\hangulpunctuations=1`이 기본으로 작동하고, `0`을 지시해야 이 기능이 비로소 꺼진다. verbatim 코드를 식자할 때는 이 기능이 작동하지 않는다.^{7 8} 영향 받는 문장부호들의 기본값은 다음과 같다:

```
[0x21] ! [0x27] ' [0x28] ( [0x29] )
```

⁴ `\adhochangulfont \adhochanjafont \addhocfallbackfont`는 마지막 줄 명령들의 다른 이름들이다.

⁵ 플레이인텍에서 한글 글꼴 설정은 다음과 같이 한다:

```
\hangulfont=UnDotum\relax
\hanjafont=UnDotum at 14pt
\fallbackfont=HanaMinB at 12pt
```

⁶ 온글꼴 트루타입은 TeX Live에 포함되어 있다.

⁷ 좀 더 정확히 말하면 `\language=1` 상황에서는 작동하지 않는다. 부연하건대, `\language=1`인 상황에서 작동하지 않는 그밖의 기능들은 다음과 같다: 줄바꿈 허용, InterCharacter, InterHangul, InterLatinCJK, CompressPunctuations, RemoveClassicSpaces, 한글·한자 폰트 문자 다음에 오는 공백의 크기 조정 등.

⁸ 또한 플레이인텍에서는 영문글꼴을 트루타입/오픈타입으로 지정해야만 작동한다.

```
[0x2C] , [0x2E] . [0x3A] : [0x3B] ;
[0x3F] ? [0x60] ` [0xB7] . [0x2014] -
[0x2015] — [0x2018] ‘ [0x2019] ’ [0x201C] “
[0x201D] ” [0x2026] … [0x203B] ※
```

다음과 같은 명령으로 이 목록에 문자를 추가하거나 제거할 수 있다. 인자는 콤마로 분리된 숫자 형식으로서 유니코드 코드포인트를 뜻한다. 이를 명령은 문단 중간에서도 쓸 수 있지만, 전역적 효과를 가진다.

```
\registerpunctuations{45, "2D, '-}
\unregisterpunctuations{"2D, "2015}
```

5 줄바꿈 허용

어떤 글자 앞이나 뒤에서 줄바꿈을 허용하고 싶을 때 아래와 같이 명령을 준다.

```
\registerbreakableafter{"2460, "2461}
\registerbreakablebefore{"2460, "2461}
```

*LuaTeX-ko*는 다분히 보수적으로 줄바꿈을 허용하고 있다. 예시한 유니코드는 ‘①’과 ‘②’인데 기본적으로 이들 문자 앞뒤 모두에서 줄바꿈이 되지 않는다.

6 글꼴 옵션

*fontspec*의 글꼴 옵션 외에 *LuaTeX-ko*가 따로 제공하는 것들이 있다.^{9 10}

InterHangul 한글 글자 사이의 자간. 아래는 $-0.04em$ 만큼 한글 자간을 지시한다.¹¹

```
[InterHangul=-0.04em]
```

InterLatinCJK 한글 또는 한자와 Latin 문자 사이의 자간을 설정한다.¹² 한글·한자 다음에 라틴 문자가 오는 경우 원래는 줄바꿈이 되지 않지만 이 옵션을 주면 줄바꿈이 가능해진다.

```
[InterLatinCJK=0.25em]
```

⁹옛한글 식자를 위해서는 적어도 *Script=Hangul* (플레인텍이라면 *script=hang*)을 주어야 한다. 옛한글이 아니더라도 한글을 쓴다면 이 옵션은 주는 것이 좋다. 또한 폰트가 지원한다면 *LocalForms=On* (플레인텍이라면 *+loc1*)과 함께 쓰는 것이 권장된다.

¹⁰*PunctRaise*, *NoEmbedding* 옵션은 v2.0부터 더는 제공하지 않는다.

¹¹플레인텍에서는 *interhangul=<dimen>*.

¹²플레인텍에서는 *interlatinckj=<dimen>*.

世·생宗종御·영製·젱訓·훈民민正·정음함

製·정·는·글지·슬·씨·니御·엉製·정·는·님·금·지스·샨·그리·라訓·훈·은·그루·칠·씨·오民민·은百·빅姓·성·이·아·오음흠·은소·리·니訓·훈·민민正·정·음흠·은百·빅姓·성·그루·치시·논·정·훈·소·리·라

國·국之징語:영음흠·이

國·국·온나·라하·라之정·논·입·겨지·라語·엉는:말쓰미·라
나·랏·말쓰·미

異·잉·乎·韓·中·등·國·국·후·야

異·잉·는다를씨라乎孽·눈·아·모그에·호논·거체·쁘는字·쭝 | ·라中鬱國·국·은皇孽帝·뎅·거
신나·라하·니·우·리나·랏常쌍談땀·애江江南남·이·라·후·느·니·라
中鬱國·국·에달·아

그림 1: 옛한글 조판 보기

InterCharacter CJK 글자들 사이의 자간을 지시한다.¹³ fontspec의 **LetterSpace** 옵션과 기능이 유사하지만, 옛한글을 깨뜨리는 등의 오작동을 하지 않는다. 전술한 자간 옵션들보다 후순위로 동작한다.

[InterCharacter=.125em]

InterCharStretch CJK 글자간 가변공백(글루)의 stretch 값을 지시한다.¹⁴

[InterCharStretch=0.5pt]

CharRaise 글자의 세로 위치를 조절할 수 있는 기능이다. 이로써 주변에 식자되는 다른 글꼴과 조화를 이루게 한다.¹⁵

[CharRaise=2pt]

세로쓰기에서는 모든 글자들을 지정한 값만큼 오른쪽으로 이동시킨다. 세로쓰기에서 이 옵션 값을 고정길이(가령 pt 단위)로 주면 크기가 다른 폰트들간에 중앙정렬이 이루어진다. 세로쓰기에서 이 옵션을 주지 않으면 `0.5ex`가 기본값으로 동작한다.

RemoveClassicSpaces 고문헌 조판시에 CJK 글자들 사이의 공백을 없애준다.¹⁶

13 플레인텍에서는 intercharacter=<dimen>.

14 플레이인텍에서는 `intercharstretch=<dimen>`.

15 플레이인텍에서는 `charraise=<dimen>`.

16 플레인텍에서는 `+removeclassicspaces`.

子曰：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」

有子曰：「其爲人也孝弟，而好犯上者，鮮矣！不好犯上，而好作亂者，未之有也！君子務本，本立而道生；孝弟也者，其爲仁之本與？」

子曰：「巧言令色，鮮矣仁！」

曾子曰：「吾日三省吾身：爲人謀，而不忠乎？與朋友交，而不信乎？傳，不習乎？」

子曰：「道千乘之國，敬事而信，節用而愛人，使民以時。」

子曰：「弟子入則孝，出則弟；謹而信，汎愛衆；而親仁，行有餘力，則以學文。」

그림 2: 고문헌 조판 보기. typesetclassic 환경을 이용했다.

CompressPunctuations CJK 구두점 (낫표 따위)의 글자폭을 반각으로 만든다. v2.0부터는 사용자가 지시하지 않는 한 자동으로 글자폭을 줄여주지 않는다.¹⁷ 이 옵션은 `CharacterWidth=AlternateHalf` 내지 (세로쓰기의 경우) `Vertical=HalfMetrics`와 거의 같은 기능을 한다.¹⁸

Protrusion 특정 글자가 행 끝에 왔을 때 판면 바깥으로 끌어내는 기능이다. LuaTeX은 기본값으로 온점 반점 등을 완전 글자내밀기 한다. `Protrusion`은 `Protrusion=default`와 같은 뜻이다.¹⁹ 자신만의 설정을 만들어 지정할 수 있다.²⁰

Expansion 판면의 균일한 조판을 위해 글자들을 미세하게 늘이거나 줄이는 기능이다. `Expansion`은 `Expansion=default`와 마찬가지 뜻이다.²¹

7 고문헌

고문헌 조판을 위해 `typesetclassic` 환경을 제공한다.²² 그림 2 참조.

v2.0부터는 고문헌 조판에서 한글·한자와 영문자가 붙어 나오더라도 자동으로 간격을 잡아주지 않으므로 이런 경우 사용자가 `InterLatinCJK` 옵션을 지정해야 한다. 또한 불필요한 공백이 오더라도 자동으로 제거해주지 않으므로 이런 경우 사용자가 `RemoveClassicSpaces` 옵션을 주어야 한다.

¹⁷플레인텍에서는 `+compresspunctuations`.

¹⁸플레인텍에서는 각각 `+halt` 및 `+vhal`이다. 이들과 완전 동일하지 않다. 가령 U+3002 (。) 처리의 경우.

¹⁹플레인텍에서는 `protrusion=default`.

²⁰default 설정을 고치는 방법은 이를테면 다음과 같다:

```
\directlua{ fonts.protrusions.setups.default[0x201C] = { 1, 0 } }
```

²¹플레인텍에서는 `expansion=default`.

²²플레인텍에서는 (문서 전체에 적용하지 않는다면 그룹 안에서) `\typesetclassic`을 사용한다. `japanese`, `chinese`, `Schinese`, `Tchinese`, `korean` 따위의 환경은 지난 버전과의 호환성을 위해 당분간 제공되고 있을 뿐이다.




그림 3: 세로쓰기의 예. 박스 높이 20em을 지시했다.

`\typesetmodern`은 고문헌 조판 중에 잠깐 현대 한국어를 조판하는 데 사용한다.²³

고문헌 조판 중 `LuaTeX-ko`가 글자 사이에 삽입하는 미세간격을 사용자가 영(zero)으로 강제하기 위해선 `\inhibitglue` 명령을 이용한다.

8 세로쓰기

세로쓰기는 폰트의 고급 오픈타입 속성을 이용하므로 폰트가 이를 지원해야 가능한 일이 다. 폰트에 `Vertical=Alternates`와 `RawFeature=vertical` 옵션을 준다.^{24 25} 세로쓰기에서 `CharRaise` 옵션의 효과에 대해서는 제6절을 참조할 것.

세로쓰기에서는 `\typesetclassic`의 아종인 `\typesetvertical`이 기본으로 셋팅되어 있다. 일종의 고문헌 조판으로 보는 것이다.

문서의 일부를 세로쓰기하려면 `\begin{vertical}{<dimen>} ... \end{vertical}` 환경을 이용한다. `<dimen>`으로 세로쓰기 박스의 높이를 지시한다.²⁶ 그림 3, 4 및 5 참조.

문서 전체를 세로쓰기한다면 이 환경을 쓰는 대신 `\verticalltypesetting` 명령을 전처리 부에 선언한다. 이때 면주는 가로로 식자되며 면주 폰트의 설정은 사용자의 몫이다.

²³플레인텍에서는 (문서 전체에 적용하지 않는다면 그룹 안에서) `\typesetmodern`을 사용한다.

²⁴이는 플레인텍에서 `vertical;+vert` 옵션을 주는 것과 같다. 사실 `vertical`을 선언하면 `vert`는 자동으로 켜지도록 해 두었다.

²⁵`vmtx` 정보를 가지고 있지 않은 글꼴은 세로쓰기에 적합치 않은 글꼴이다. `otfinfo -t <파일>` 명령으로 글꼴에 들어있는 테이블 정보를 알 수 있다.

²⁶플레인텍에서는 `\vertical{<dimen>} ... \endvertical`.

<p>子曰：「弟子入則孝，出則弟；謹而信，愛人，使民以時。」</p> <p>子曰：「君子務本，本立而道生；孝弟也者，其爲仁之本與？」</p> <p>子曰：「巧言令色，鮮矣仁！」</p> <p>曾子曰：「吾日三省吾身：爲人謀，而不忠乎？與朋友交，而不信乎？傳，不習乎？」</p> <p>子曰：「道千乘之國，敬事而信，節用而鮮矣！不好犯上，而好作亂者，未之有也！」</p> <p>君子務本，本立而道生；孝弟也者，其爲仁之本與？」</p>	<p>子曰：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不恥，不亦君子乎？」</p> <p>有子曰：「其爲人也孝弟，而好犯上者，鮮矣！不好犯上，而好作亂者，未之有也！」</p> <p>君子務本，本立而道生；孝弟也者，其爲仁之本與？」</p>
--	--

그림 4: 세로쓰기의 다른 예. 박스 높이 19em을 지시했다. 글꼴옵션으로 RemoveClassicSpaces, CompressPunctuations와 더불어 InterCharStretch=1pt를 추가했다. 공백이 없는 문서는 자간늘이기 값을 넉넉하게 주는 것이 좋다.

세로쓰기 도중에 문서의 일부를 가로쓰기하려면 `\begin{horizontal}{<dimen>} ... \end{horizontal}` 환경을 이용한다. `<dimen>`은 가로쓰기 박스의 너비를 지시한다.²⁷ 가로쓰기 영역의 폰트 설정은 사용자의 몫이다.²⁸

9 드러냄표

`\dotemph` 명령으로 드러냄표를 이용한 강조를 할 수 있다. 기본은 글자 위에 점을 찍는 형태이나 다음과 같이 명령을 주어 개인적으로 선호하는 기호를 드러냄표로 쓸 수 있다.

- ① `\def\dotemphraise{0.4em }:` 드러냄표를 피강조 글자 위로 끌어올리는 길이
- ② `\def\dotemphchar{\bfseries ^^^^02d9}:` 드러냄표 기호 자체를 정의.

10 루비

루비를 달 수 있다. ruby 패키지가 이미 존재하지만 LuaTeX-ko와 궁합이 잘 맞지 않아 새로 매크로를 제공한다.

`\ruby{漢字}{한자} \Rightarrow 漢字`

²⁷플레인텍에서는 `\horizontal{<dimen>} ... \endhorizontal.`

²⁸폰트 지시는 `horizontal` 환경 안에서 행하는 것을 권장한다.

<p>고이 침매 (The Silent Beloved)</p> <p>한 예 애</p>
<p>고이 갓슴니다 아아 사슴하니 그이고 이 갓슴니다</p>
<p>파페산포을 깨치다 단봉나무 숲에 흐하 야근 적이 가에 거금서 참어 떨치고 갓슴니다</p>
<p>황금의 꽃가티 구고 빛나는 옛 맘풀은 차되 찬띠 꿀이 되어서 한숨의 微風에 나리 갓슴니다</p>
<p>글카로이 첫〈키쓰〉의 追憶이 나이 運命 의 指針을 돌고 노크 뒷거름처서 사 굽짓슴니다</p>
<p>…</p>
<p>아아 고이 갓지마는 나는 고애 보내지 아니 하였습니다</p>
<p>제국조를 뜻이기는 사랑의 노래는 고이 沈默을 훨싸구 뜸니다</p>

그림 5: 세로쓰기의 또 다른 예. 박스 높이 17em을 지시했다. Noto Sans CJK 글꼴의 세로쓰기 공백은 원래 1em, 즉 전각크기로 매우 크기 때문에, 여기서는 \spaceskip 명령을 이용하여 반각 크기로 강제했다.

이처럼 글자별로 따로 루비를 달 필요가 없다. 관련 설정은 다음처럼 한다.

- ① \rubyfont: 루비를 식자할 폰트를 지시해 둔다. 기본값은 현재 폰트²⁹
- ② \def\rubysize{0.6}: 루비 글자 크기를 본문 글자 크기에 대한 비율로 지정³⁰
- ③ \def\rubysep{0.1ex}: 루비와 본문 글자 사이의 간격을 지정
- ④ \rubynooverlap: 루비의 폭이 본문 글자의 폭보다 클 때 루비가 이웃 글자들 위로 빼져나가지 못하게 한다. 본문 글자의 흐름을 중시하여 \rubyoverlap을 기본값으로 하였으므로 이는 따로 선언할 필요가 없다.

한편, 연속된 본문 글자들에 각각 한 글자씩 루비를 달고자 한다면 \xxruby{\dots}{\dots} 명령을 사용한다. 글자들 사이에 줄바꿈이 허용된다. 두 인자의 글자 수가 동일해야 한다.

11 밑줄긋기

ulem 패키지가 LuaTeX-ko와 궁합이 잘 맞지 않아(줄바꿈에 문제가 있음) 명령을 따로 제공한다.

\underline{밑줄을 그을 수 있다}	⇒ <u>밑줄을 그을 수 있다</u>
\sout{취소선을 그을 수 있다}	⇒ <u>취소선을 그을 수 있다</u>

²⁹루비는 글자 크기가 작기 때문에 본문 폰트보다 약간 굵은 폰트로 지정하는 것이 좋다.

³⁰플레인텍에서는 루비의 글꼴크기를 따로 조정해주지 않는다. 사용자가 \rubyfont를 설정할 때 크기도 함께 지시하도록 한다. 가령:

```
\font\rubyfont=UnBatang at \rubysize em
```

\uunderline{밑줄을 두 줄 긋는다}	⇒ 밑줄을 두 줄 긋는다
\xout{빗금으로 취소할 수 있다}	⇒ 빗금으로 취소할 수 있다
\uwave{물결표로 밑줄을 삼는다}	⇒ 물결표로 밑줄을 삼는다
\dashunderline{대시로 밑줄을 삼는다}	⇒ 대시로 밑줄을 삼는다
\dotunderline{밑줄을 점선으로 긋는다}	⇒ 밑줄을 점선으로 긋는다

관련하여 다음 설정을 할 수 있다.

- ① \def\ulinedown{0.5ex}: 밑줄을 베이스라인 아래로 끌어내리는 정도
- ② \def\ulinewidth{0.04em}: 밑줄의 굵기

사실 위 밑줄 양식들을 만드는 데는 예외없이 \markoverwith 명령이 사용되었다. 따라서 사용자는 이를 이용해 원하는 양식을 만들 수 있다. 가령 노란색 마커펜을 흉내내려면,^{31 32}

```
\def\ymarker{%
\markoverwith{%
\hbox{{\color{yellow!50}\vrule width 1pt height 9pt depth 2pt}}%
}}
\ymarker{노란색을 칠해서 강조한다} ⇒ 노란색을 칠해서 강조한다.
```

12 자동조사

자동조사는 *koTeX*과 동일하게 \은 \는 \이 \가 \을 \를 \와 \과 \로 \으로 \라 \이라 따위를 사용한다. 버전 1.3부터는 \josaignoreparens=1이 선언되어 있으면 자동조사는 **괄호 부분을 건너뛰고** 그 앞 글자에 매칭한다. 0이 선언되면 원래 방식으로 돌아간다.

```
\josaignoreparens=1
홍길동(1992)\는 ⇒ 홍길동(1992)은
홍길동(2001)\로 ⇒ 홍길동(2001)으로

\josaignoreparens=0
홍길동(1992)\는 ⇒ 홍길동(1992)는
홍길동(2001)\로 ⇒ 홍길동(2001)로
```

13 루아 모듈의 제거 및 복원

루아 코드 `luatexko.deactivateall()`은 이상 언급한 *LuaTeX-ko*의 거의 모든 기능을 무력화한다. `luatexko.reactivateall()`은 이를 복원한다.³³ 다른 패키지와 충돌할 때 시도해 볼

³¹이 명령의 인자로 들어갈 수 있는 것은 box와 rule에 국한된다. 예시에서는 박스를 넣었다.

³²별표 붙은 명령 \markoverwith*는 \xleaders를 실행하고, 예시처럼 별표가 없으면 \cleaders를 실행한다.

³³수직 모드 (문단과 문단 사이)에서 사용할 것. 수평 모드에서는 정상작동을 보장하지 못한다.

수 있다. 전자의 함수에는 문자열을 인자로 줄 수도 있는데, 해당하는 다른 패키지의 모듈들을 잠시 제거할 수 있다.

14 수식 한글

`$가^{나^다}$ ⇒ 가나다`

수식 한글 폰트를 설정하면 수식 모드에서도 한글을 (hbox로 감싸지 않고) 직접 입력할 수 있다.³⁴ v2.0부터는 자동으로 수식 한글을 잡아주지 않는다.

```
\setmathhangulfont{Noto Sans CJK KR}[
  SizeFeatures={
    {Size=-6, Font=* Medium},
    {Size=6-9, Font=* Regular},
    {Size=9-, Font=* DemiLight},
  }
]
```

현재 한글만 쓸 수 있게 설정되어 있다. 한자도 수식에 직접 입력하려면 사용자는 다음 명령으로 유니코드 블럭을 추가 지정해야 한다.

```
\setmathhangulblock{4E00}{9FC3}
```

15 한국어 항목 번호

ko.TEX과 동일하게 항목 번호를 한국어 기호로 붙일 수 있다.³⁵

16 입력 변환

`\luatexhangulnormalize=1`이라 지시하면 첫가끝 자모를 완성형 음절로, 2라면 완성형 음절을 첫가끝 자모로 인코딩 변환한다. 0이 할당되면 인코딩 변환 기능이 꺼진다. XeTEX의 `\XeTeXinputnormalization` 명령과 유사하나, 오직 한글과 일부 한자에 대해서만 정규화가 작동할 뿐이다.

³⁴플레이언텍에서는 `\mathhangulfont=UnBatang`과 같이 설정한다. 또는 좀 더 그럴듯하게 하려면:

```
\font\texthangul="Noto Sans CJK KR DemiLight" at 10pt
\font\scripthangul="Noto Sans CJK KR Regular" at 7pt
\font\scriptscripthangul="Noto Sans CJK KR Medium" at 5pt
\setmathhangulfonts\texthangul\scripthangul\scriptscripthangul
```

³⁵`\jaso \gana \ojaso \ogana \pjaso \pgana \onum \pnum \oeng \peng \hnum \Hnum \hroman \hRoman \hNum \hanjanum` 따위를 사용한다.

17 UHC 입력 인코딩

권장하지 않지만 불가피하게 입력 인코딩이 UHC (Unified Hangul Code)³⁶로 되어 있는 파일을 처리할 때는 `\luatechincoding=1`을 선언한다. `0`을 할당하면 다시 UTF-8 입력으로 간주한다. X_ET_EX의 `\XeTeXinputencoding` 명령과 유사하나, 오직 한국어 문자만 처리할 수 있다.³⁷ □

³⁶CP949라고도 하며 EUC-KR을 포함한다.

³⁷윈도 운영체제에서의 한글 파일 이름 불러오기 기능은 v2.0부터는 제공하지 않는다. 대신 `lualatex -cmdx ...`, `lualatex -cmdx ...`와 같이 컴파일시 명령행에 `-cmdx` 옵션을 주면 된다고 하니 테스트해 보시기 바란다.