

LuaTeX-ko 간단 매뉴얼

Dohyun Kim <nomos at ktug org> Soojin Nam <jsunam at gmail com>
<<http://github.com/dohyunkim/luatexko>>

Version 1.23 2019/03/24

For a summary introduction in English, please see README file.

v1.0 ——

- 플레이tex에서도 luatexko.sty을 불러야 한다.
- 글꼴 옵션값을 `<dimen>`으로 지시한다.
- METAPOST 코드를 넣으려면 luamplib 패키지를 불러야 한다.

v1.3 ——

- fallbackfont 계열의 명령이 추가되었다.
- `\hangulpunctuations` 선언 추가, `[QuoteRaise]` 옵션 제거
- `\josaignoreparens=1`이 선언되면 자동조사 결정시 괄호 부분을 무시한다.

v1.5 ——

- 세로쓰기를 지원하기 위한 실험적 코드가 들어갔다.
- `\actualtext` 명령 추가
- 한글·한자 글꼴의 지정이 없으면 나눔 Type1을 이용한다.
- 패키지 옵션 `[nofontspec]` 추가

v1.6 ——

- 글꼴 옵션 `[NoEmbedding]` 추가
- main/sans挂/한자/fallback 폰트의 디플트 옵션으로 `[Ligatures=TeX]`이 주어진다.

v1.7 ——

- 패키지 옵션 `[unfonts]`를 더는 지원하지 않는다. 이 옵션을 사용한 기존 문서는 기본 글꼴인 나눔 Type1으로 식자될 것이다.

v1.8 ——

- `\xxrub` 명령 추가

v1.9 ——

- `horizontal` 환경 추가

v1.22 ——

- `\hangulbyhangulfont` 명령 추가

1

T_EX Live 2016 이상 (LuaT_EX v0.95 이상) 을 사용해야 한다. 아직 LuaT_EX 은 베타 상태로 개발 중에 있으므로 안정적인 동작을 보장하지 않는다.

2

LuaT_EX-ko 로드하기: `\usepackage{luatexko}` 혹은 `\usepackage{kotex}`. 플레인텍에서 는 `\input luatexko.sty` 혹은 `\input kotex.sty`. 입력은 원칙적으로 UTF-8 으로 한다. BOM (Byte Order Mark) 은 있어도 좋고 없어도 좋다. CP949 인코딩에 관해서는 제18절 참조.

3

패키지 옵션으로 `[hangul]` 과 `[hanja]` 가 제공된다. 행간격 조정이 행해지며 장 제목이나 표·그림 캡션 따위가 한글 또는 한자 방식으로 표시된다. 다만 장(chapter) 제목과 편(part) 제목에만 “제(第)”가 붙어 “제 1 편” “제 3 장”과 같은 방식으로 표시되며 절 제목 이하에는 붙지 않는다.

`[nofontspec]` 옵션을 주면 fontspec 을 부르지 않는다. 따라서 아래 4, 5, 6, 8, 10 절의 유니코드 한국어 글꼴 설정 명령들도 사용할 수 없다.

4

LuaT_EX-ko 를 로드하면 fontspec 패키지를 자동으로 불러온다. 글꼴 설정에 대해서는 fontspec 문서를 참조하라.

한국어 글꼴을 위해 새로 마련한 명령은 다음과 같다.

```
\setmainhangulfont      \setmainhanjafont      \setmainfallbackfont
\setsanshangulfont     \setsanshanjafont     \setsansfallbackfont
\setmonohangulfont     \setmonohanjafont     \setmonofallbackfont
\newhangulfontfamily   \newhanjafontfamily   \newfallbackfontfamily
\addhangulfontfeature \addhanjafontfeature \addfallbackfontfeature
\hangulfontspec        \hanjafontspec       \fallbackfontspec
```

`\adhochangulfont` `\adhochanjafont` `\addhocfallbackfont` 는 마지막 줄 명령들의 다른 이름들이다. 첫 두 줄, 즉 main/sans hangul/hanja/fallback 글꼴에는 `Ligatures=TeX` 옵션이 자동으로 주어진다.

플레인텍에서 한글 글꼴 설정은 영문 글꼴 지정하는 방식과 거의 같다.

```
\hangulfont=UnDotum\relax
\hanjafont=UnDotum at 14pt
```

```
\fallbackfont=HanaMinB at 12pt
\hangulfont=UnDotum scaled 2000
\hanjafont="HCR Batang LVT"\relax
\hangulfont={HCR Batang LVT:script=hang;+dlig} at 12pt
```

5

원칙적으로 LuaTeX-ko는 지시된 글자가 영문폰트에 없으면 한글폰트에서, 한글폰트에도 없으면 한자폰트에서, 한자폰트에도 없으면 fallback 폰트에서 글자를 찾아 찍는다. 세 가지 **모두 지정되지 않았다면 나눔 Type1 폰트를** 이용한다. 기존 koTeX과는 글꼴 대체 방식이 다르므로 주의해야 한다.

하지만 `\hangulbyhangulfont=1` 을 선언하면 한글은 우선 한글폰트로 식자한다. 또한 `\hanjabyhanjafont=1` 을 선언하면 한자는 우선 한자폰트로 식자한다. 둘 다 `0` 을 선언하면 원래 방식으로 되돌아간다. 이 명령들은 문단 중간에서 사용하지 않도록 주의해야 한다. 문단 중에 사용되었다면 그 문단의 처음부터 효력이 발생한다.

`\hangulpunctuations=1` 을 선언하면 영문 문장부호들을 한글 폰트로 식자한다. `0` 을 지시하면 원래 상태로 되돌린다. `[hangul]` 옵션을 주면 `\hangulpunctuations=1` 이 자동으로 선언된다.¹ 이 선언에 의해 영향 받는 문장부호들을 다음처럼 지정할 수 있다. 인자는 콤마로 분리된 숫자 형식으로서 유니코드 코드포인트를 뜻한다.

```
\registerpunctuations{45, "2D, '-}
\unregisterpunctuations{"2D, "2015}
```

이들 두 명령은 항상 전역적 효과를 가진다.

6

fontspec의 글꼴 옵션 외에 LuaTeX-ko가 따로 제공하는 것들이 있다.²

그러나 `\defaulthangulfontfeatures` 따위 명령은 따로 구현돼 있지 않으며, 설혹 사용하더라도 fontspec의 `\defaultfontfeatures`와 같은 효과를 가진다. 다시 말해 한글 폰트 옵션과 라틴 폰트 옵션에 차이는 없다.

InterHangul 한글 글자 사이의 자간. 아래는 `-0.04em` 만큼 한글 자간을 지시한다.

플레인텍에서는 `interhangul`.

```
[InterHangul=-0.04em]
```

InterLatinCJK 한글 또는 한자와 라틴 문자 사이의 자간을 설정한다. 플레인텍에서는 `interlatincjk`.

¹나눔 Type1 상태면 그러하지 아니하다.

²옛한글 식자를 위해서는 `[Script=Hangul]` 옵션을 사용하는 것으로 충분하다. 플레인텍이라면 `script=hang`.

예 가는 데 각시 본 듯도 혼뎌이고.
天년上상白璧玉옥京경을 엇디후야 離니別별후고
히 다 져문 날의 눌을 보라 가시는고

어와 네여이고 내 수설 드러보오.
내 얼굴 이 거동이 님 괴양즉 혼가마는
엇딘디 날 보시고 네로다 녀기실식
나도 님을 미더 군 빠디 전혀 업서
이리야 교틱야 어즈러이 구둣谮디
반기시는 놋비치 네와 엇디 다루신고.

그림 1: 옛한글 조판 보기

[InterLatinCJK=0.125em]

CharRaise 글자의 세로 위치를 조절할 수 있는 기능이다. 이로써 주변에 식자되는 다른 글꼴과 조화를 이루게 한다. 따라서 영문폰트에는 작동하지 않는다. 플레인텍에서는 `charraise`.

[CharRaise=0.1em]

PunctRaise 한글 또는 한자 다음에 라틴 구두점—마침표에 한한다—이 왔을 때 그 세로 위치를 조절할 수 있다. `\hangulpunctuations`로 인해 거의 쓸 일이 없게 되었다. 플레인텍에서는 `punctraise`.

[PunctRaise=-0.125em]

NoEmbedding `NoEmbed`와 동의어. 폰트를 내장하지 않으므로 결과물의 크기가 대폭 줄어든다. 하지만 대외적 배포에 적합하지 않음에 유의.³ 플레인텍에서는 `embedding=no`.

[NoEmbedding]

Protrusion 특정 글자가 행 끝에 왔을 때 판면 바깥으로 끌어내는 기능이다. LuaLaTeX의 기본값은 구두점들만 완전히 글자내밀기 한다. 즉 `hanging punctuation`이 작동한다.

[Protrusion]

³ Adobe Reader에 번들된 폰트를 쓴다면 대외적 배포도 대체로 무난하다.

子曰：「學而時習之，不亦說乎？ 有朋自遠方來，不亦樂乎？ 人不知而不慍，不亦君子乎？」

有子曰：「其爲人也孝弟，而好犯上者，鮮矣！ 不好犯上，而好作亂者，未之有也！ 君子務本，本立而道生；孝弟也者，其爲仁之本與？」

子曰：「巧言令色，鮮矣仁！」

曾子曰：「吾日三省吾身：爲人謀，而不忠乎？ 與朋友交，而不信乎？ 傳，不習乎？」

子曰：「道千乘之國，敬事而信，節用而愛人，使民以時。」

子曰：「弟子入則孝，出則弟；謹而信，汎愛衆；而親仁，行有餘力，則以學文。」

그림 2: 고문헌 조판 보기. japanese 환경을 이용했다.

이는 `Protrusion=default` 와 같은 뜻이다. 플레인텍에서는 `protrusion=default`. 마이크로타입에 관심 있으면 자신만의 설정을 만들어 지정할 수 있다.⁴

Expansion 판면의 균일한 조판을 위해 글자들을 미세하게 늘이거나 줄이는 기능이다.

[Expansion]

이는 `Expansion=default` 와 마찬가지 뜻이다. 플레인텍에서는 `expansion=default`.

7

고문헌 · 일본어 · 중국어 조판을 위해 `japanese`, `Schinese`, `Tchinese` 환경을 제공한다. `chinese`는 `Schinese`의 다른 이름이다. `korean` 환경도 마련했는데 이를 환경 안에서 잠깐 한국어를 조판하는 데 사용한다. 일반적으로 우리 고문헌 조판에는 `japanese` 환경을 이용하면 무난하다. 그림 2 참조. 플레인텍에서는 (문서 전체에 적용하지 않는다면 그룹을 열고) `\chinese` `\japanese` 따위를 사용한다.

일본어 · 중국어라도 글꼴 설정은 `\newhangulfontfamily` `\newhanjafontfamily` 따위를 이용한다.

`LuaTeX-ko`가 글자 사이에 삽입하는 미세간격을 사용자가 영 (zero) 으로 강제하기 위해선 `\inhibitglue` 명령을 이용한다. 대체로 일본어 · 중국어 환경에서만 문제된다.

⁴default 설정을 고치는 방법은 이를테면 다음과 같다:

`\directlua{ fonts.protrusions.setups.default[0x201C] = { 1, 0 } }`

그마의 침묵 (The Silent Beloved)
하나 예 애

그림 3: 세로쓰기의 예. 박스 높이 17em을 지시했다.

8

세로쓰기는 폰트의 고급 오픈타입 속성을 이용하므로 폰트가 이를 지원해야 가능한 일이다. 폰트에 `Vertical=RotatedGlyphs` 옵션을 준다. 이는 플레인텍에서 `vertical;+vrt2` 옵션을 주는 것과 같다.⁵

문서의 일부를 세로쓰기하려면 `\begin{vertical}{<dimen>} ... \end{vertical}` 환경을 이용하라. `<dimen>`으로 세로쓰기 박스의 높이를 지시한다. 그림 3 참조. 플레이인텍에서는 `\vertical{<dimen>} ... \endvertical`.

문서 전체를 세로쓰기한다면 이 환경을 쓰는 대신 `\verticallytypesetting` 명령을 전처
리부에 선언한다. 이때 면주는 가로로 식자되며 면주 폰트의 설정은 사용자의 몫이다.

세로쓰기 도중에 문서의 일부를 가로쓰기하려면 `\begin{horizontal}{<dimen>} ... \end{horizontal}` 환경을 이용하라. `<dimen>`은 가로쓰기 박스의 너비를 지시한다. 플레인TeX에서는 `\horizontal{<dimen>} ... \endhorizontal`. 가로쓰기 영역의 폰트 설정은 사용자의 몫이다.

9

전처리부에서 `\usepackage{luamplib}`을 선언하면 METAPOST 코드를 문서 중간에 삽입 할 수 있다. 한글이나 수식은 `btx ... etex` 안에 넣어야 한다. 그림 4 참조. 상세한 것은 luamplib 패키지 문서를 참조하라.

`vmtx` 정보를 가지고 있지 않은 글꼴은 세로쓰기에 적합치 않은 글꼴이다. `otfinfo -t <파일>` 명령으로 글꼴에 들어있는 테이블 정보를 알 수 있다.

```
\usepackage{luamplib}
...
\begin{mplibcode}
beginfig(1);
draw fullcircle scaled 2cm;
dotlabel.bot(btex \TeX etex, origin);
dotlabel.rt(btex 루아 etex, dir45*1cm);
endfig;
\end{mplibcode}
```




그림 4: mplib 용례

10

\$가^{나^다}\$ \$\Rightarrow\$ 가나다

수식 모드에서도 한글을 (hbox로 감싸지 않고) 직접 입력할 수 있다. 문서의 기본 한글꼴이 자동으로 수식 한글에도 적용되므로 따로 설정할 것이 없지만 굳이 한다면 다음처럼 지시한다.

```
\setmathhangulfont{HCRBatang}
```

현재 한글만 쓸 수 있게 설정되어 있다. 한자도 수식에 직접 입력하려면 사용자는

```
\setmathhangulblock{4E00}{9FC3}
```

명령으로 유니코드 블럭을 추가 지정해야 한다.

11

\dotempf 명령으로 드러냄표를 이용한 강조를 할 수 있다. 기본은 글자 위에 점을 찍는 형태이나 다음과 같이 명령을 주어 개인적으로 선호하는 기호를 드러냄표로 쓸 수 있다.

- ① \def\dotempfraise{0.4em }: 드러냄표를 피강조 글자 위로 끌어올리는 길이
- ② \def\dotempfchar{\bfseries ^^^^02d9}: 드러냄표 기호 자체를 정의. ^^^^02d9는 유니코드 코드포인트를 뜻하는 16진수이고 소문자로만 써야 한다. 숫자 대신 직접 문자를 입력해도 된다. 플레인텍에서도 쓸 수 있다.

12

루비를 달 수 있다. ruby 패키지가 이미 존재하지만 LuaTeX-ko와 궁합이 잘 맞지 않아 새로 매크로를 제공한다. 플레인텍도 지원한다.

`\ruby{漢字}{한자} ⇒ 漢한字`

이처럼 글자별로 따로 루비를 달 필요가 없다. 관련 설정은 다음처럼 한다.

- ① `\rubyfont`: 루비를 식자할 폰트를 지시해 둔다. 기본값은 현재 폰트.
- ② `\def\rubysize{0.6}`: 루비 글자 크기를 본문 글자 크기에 대한 비율로 지정
- ③ `\def\rubysep{0.2ex}`: 루비와 본문 글자 사이의 간격을 지정
- ④ `\rubynooverlap`: 루비의 폭이 본문 글자의 폭보다 클 때 루비가 이웃 글자들 위로 빼져나가지 못하게 한다. 본문 글자의 흐름을 중시하여 `\rubyoverlap`을 기본값으로 하였으므로 이는 따로 선언할 필요가 없다.

한편, 연속된 본문 글자들에 각각 한 글자씩 루비를 달고자 한다면 `\xxrb{...}{...}` 명령을 사용하라. 글자들 사이에 줄바꿈이 허용된다. 다만 두 인자의 글자 수가 동일해야 한다.

13

ulem 패키지가 LuaTeX-ko와 궁합이 잘 맞지 않아(줄바꿈에 문제가 있음) 명령을 따로 제공한다. 플레인텍에서도 쓸 수 있다.

<code>\uline{밑줄을 그을 수 있다}</code>	⇒ <u>밑줄을 그을 수 있다</u>
<code>\sout{취소선을 그을 수 있다}</code>	⇒ 취소선을 그을 수 있다
<code>\uuline{밑줄을 두 줄 긋는다}</code>	⇒ <u><u>밑줄을 두 줄 긋는다</u></u>
<code>\xout{빗금으로 취소할 수 있다}</code>	⇒ 빗금으로 취소할 수 있다
<code>\uwave{물결표로 밑줄을 삼는다}</code>	⇒ <u><u>물결표로 밑줄을 삼는다</u></u>
<code>\dashuline{대시로 밑줄을 삼는다}</code>	⇒ <u><u>대시로 밑줄을 삼는다</u></u>
<code>\dotuline{밑줄을 점선으로 긋는다}</code>	⇒ <u><u>밑줄을 점선으로 긋는다</u></u>

관련하여 다음 설정을 할 수 있다.

- ① `\def\ulinedown{0.24em}`: 밑줄을 베이스라인 아래로 끌어내리는 정도
- ② `\def\ulinewidth{0.04em}`: 밑줄의 굵기

14

자동조사는 koTeX과 동일하게 `\은 \는 \이 \가 \을 \를 \와 \과 \로 \으로 \라 \이라` 따위를 사용한다. 문장 중에서도 작동할 뿐만 아니라 플레인텍도 지원한다. 버전 1.3부터는 `\josaignoreparens=1`이 선언되어 있으면 자동조사는 **괄호 부분을 건너뛰고** 그 앞 글자에 매칭한다. `0`이 선언되면 원래 방식으로 돌아간다.

```
\josaignoreparens=1
홍길동(1992)\는 ⇒ 홍길동(1992)은
홍길동(2001)\로 ⇒ 홍길동(2001)으로

\josaignoreparens=0
홍길동(1992)\는 ⇒ 홍길동(1992)는
홍길동(2001)\로 ⇒ 홍길동(2001)로
```

15

항목 번호를 한국어 기호로 붙일 수 있다. $\text{ko}\text{\TeX}$ 과 동일하게 \jaso \gana \ojaso \ogana \pjaso \pgana \onum \pnum \oeng \peng \hnum \Hnum \hroman \hRoman \hNum \hanjanum 따위를 사용한다.

16

$\text{\actualtext}\{...\}$ 명령은 인자를 식자함과 동시에, **입력한 문자 그대로** PDF에서 텍스트로 추출할 수 있게 해준다. 인자가 두 페이지에 나뉘지 않도록 유의한다. 모든 PDF 리더가 이를 지원하는 것은 아니다. 예: $\sqrt{2}$, Ⓜ·총:내. 인자가 글자 없이 그림으로만 돼있다면 $\text{\actualtext*}\{...\}$ 방식을 이용한다.

17

$\text{\luatexhangulnormalize=1}$ 이라 지시하면 첫가끝 자모를 완성형 음절로, 2라면 완성형 음절을 첫가끝 자모로 인코딩 변환한다. 0이 할당되면 인코딩 변환 기능이 꺼진다. $\text{Xe}\text{\TeX}$ 의 $\text{\XeTeXinputnormalization}$ 명령과 유사하나 오직 한글과 일부 한자에 대해서만 정규화가 작동하는 점에서 $\text{Xe}\text{\TeX}$ 의 그것에 비해 기능이 한참 모자란다.

18

권장하지 않지만 불가피하게 입력 인코딩이 UHC (Unified Hangul Code)⁶로 되어 있는 파일을 처리할 때는 $\text{\luatexuhcinputencoding=1}$ 을 선언한다. 0을 할당하면 다시 UTF-8 입력으로 간주한다. $\text{Xe}\text{\TeX}$ 의 $\text{\XeTeXinputencoding}$ 명령과 유사하나 오직 한국어 문자만 처리할 수 있어 $\text{Xe}\text{\TeX}$ 의 그것에 비해 기능이 한참 모자란다.

⁶CP949라고도 하며 EUC-KR을 포함한다

19

마찬가지로 바람직하지는 않지만 불가피하게 파일 이름이 UHC로 인코딩되어 있다면 `\luatexuhcfilenames=1`을 선언한다. `0`을 할당하면 다시 UTF-8 이름으로 간주한다. 윈도 계열 운영체제에서만 문제될 것이다. □